

Guia de configuração para acesso à rede sem fios EDUROAM

Windows® XP



UNIVERSIDADE PORTUCALENSE

Conteúdos:

Índice de figuras	3
Introdução	4
Windows XP.....	5
Configuração para acesso wireless	5

Índice de figuras

<i>Figura 1- Aviso de rede encontrada.....</i>	5
<i>Figura 2 - Abrir ligações de rede.....</i>	5
<i>Figura 3 - Aceder às propriedades da ligação.</i>	6
<i>Figura 4 - Adicionar redes sem fios.....</i>	6
<i>Figura 5 - Definições de encriptação.</i>	7
<i>Figura 6 - Tipo de autenticação.</i>	7
<i>Figura 7 - Tipo de autenticação.</i>	8
<i>Figura 8 - Método de inicio de sessão.</i>	8
<i>Figura 9 - Informação de ligação bem sucedida.....</i>	9
<i>Figura 10 - Pedido de credenciais.</i>	9
<i>Figura 11 - Informação de autenticação bem sucedida.</i>	9

Introdução

Este guia de configuração fornece instruções para alunos, docentes e funcionários ligarem os seus computadores e dispositivos móveis à rede EDUROAM..

As instruções incluem procedimentos para configurar a ligação nos sistemas operativos e dispositivos mais comuns.

Este guia de configuração só deve ser utilizado pelos alunos, docentes e funcionários da UPT.

NOTA: Caso não tenha **nome de utilizador** e **palavra-passe** para aceder aos recursos de rede da Universidade Portucalense I.D.H., dirija-se aos Serviços Informáticos no piso 2.

Windows XP

Configuração para acesso wireless

No canto inferior direito aparecerá uma indicação de existência de redes sem fios.




Figura 1- Aviso de rede encontrada.

1º passo - Clicar com o botão do lado direito no ícone de rede onde apareceu o aviso e selecionar a opção “Abrir ligações de rede”.



Figura 2 - Abrir ligações de rede.

2º passo - Na janela que aparece, clicar com o botão da direita do rato no ícone “**Ligaçao de rede sem fios**” e selecionar a opção “**Propriedades**”;



Figura 3 - Aceder às propriedades da ligação.

3º passo - Seguidamente selecionar o separador “**Redes sem fios**” e clicar em “**Adicionar**”;



Figura 4 - Adicionar redes sem fios.

4º passo - Preencher, na janela seguinte, o nome da rede como “eduroam”, selecionar o tipo de segurança como “WPA” e o tipo de encriptação como “TKIP”;




Figura 5 - Definições de encriptação.

5º passo - Selecionar, agora o separador “Autenticação”. Dentro deste escolher “EAP Protegido (PEAP)” como “Tipo de EAP” e clicar em “Propriedades”;




Figura 6 - Tipo de autenticação.

6º passo - Na janela que surge, tirar o visto da caixa “**Validar certificado do servidor**” e clicar em “**Configurar**”;




Figura 7 - Tipo de autenticação.

7º passo – Nesta caixa de diálogo tirar o visto da opção “**Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows (e domínio se existente)**”;




Figura 8 - Método de inicio de sessão.

8º passo - Clicar no botão “**OK**”/“**Fechar**” em todas as janelas abertas até estarem todas fechadas.

9º passo - Quando aparecer, no canto inferior direito, o “balão” com a indicação “**Clique aqui para selecionar um certificado ou outras credenciais para ligação à rede eduroam**” clicar no mesmo.




Figura 9 - Informação de ligação bem sucedida.

12º passo - Na janela que aparece, inserir como **Nome de utilizador** o “número de aluno” ou “sigla identificadora” (esta é a mesma que utiliza nos computadores dos laboratórios de informática ou para aceder à plataforma moodle) no formato “número_de_aluno@upt.pt”/“sigla_identificadora@upt.pt”, como **Palavra-passe** a que escolheu na matrícula ou a que utiliza para aceder aos computadores dos laboratórios/moodle. Clicar em “OK”.



Figura 10 - Pedido de credenciais.

Neste momento, o computador já se encontra ligado à rede sem fios “eduroam”.




Figura 11 - Informação de autenticação bem sucedida.